

# Echtzeitsysteme

## Übungen zur Vorlesung

### Simple Scope

Tobias Klaus Florian Schmaus Peter Wägemann


Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)  
Lehrstuhl für Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme)  
ht tps://www4.cs.fau.de

21. November 2016



# Organisatorisches

## Übungsbetrieb und vorlesungsfreie Zeit



- Betrieb bis Weihnachten
  - Vorlesungsfrei: KW48
  - Letzte Übung: 21.12.
  - Überlappende Ausgabe der Aufgaben
- Bewertung der Übung
  - Erinnerung: Mitarbeit bringt Pluspunkte
  - Prüfungsvoraussetzung: Erfolgreiche Bearbeitung aller Übungsaufgaben
  - Anmeldung zur Abgabe ist **fester** Termin
  - Verspätete / keine Abgabe ~ **Schwerwichtige Minuspunkte**

**Nutzt die Zeit!**



# Übersicht

- 1 Wiederholung
  - Ereignisorientierter Planer
  - Berechnungskomplexität
  - Ereignisgesteuerte & Zeitgesteuerte Echtzeitsysteme
- 2 eCos-Vertiefung
  - Alarme
  - Time-Triggered eCos
- 3 Hinweise zu Aufgabe 4
  - Graphische Ausgabe
  - Software-Tracing



# Übersicht

- 1 Wiederholung
  - Ereignisorientierter Planer
  - Berechnungskomplexität
  - Ereignisgesteuerte & Zeitgesteuerte Echtzeitsysteme
- 2 eCos-Vertiefung
  - Alarme
  - Time-Triggered eCos
- 3 Hinweise zu Aufgabe 4
  - Graphische Ausgabe
  - Software-Tracing



## Ereignisorientierte Einplanung

(engl. *event-driven scheduling*)

- ⚠ Einplanung von Arbeitsaufträgen erfolgt zu **Ereigniszeitpunkten**
  - Ihr Auftreten ist nicht (exakt) vorhersehbar
  - Ereignisauslöser sind kontrollierte Objekte/andere Arbeitsaufträge
  - Die Ereignisverarbeitung unterliegt einer gewissen **Dringlichkeit**
- 🗨 **Ereignisse haben Prioritäten** die dem Ereignisauslöser und/oder der Ereignisverarbeitung zugeordnet sind
  - Feste Zuordnung** → Ereignisverarbeitung/-auslöser
    - Arbeitsaufträge erhalten **absolute Priorität**
  - Variable Zuordnung** → Ereignisverarbeitung
    - Arbeitsaufträge erhalten **relative Priorität**

Auch **prioritätsorientierte Einplanung** (engl. *priority-driven scheduling*)



## Ereignisorientierter Planer

(engl. *event-driven scheduler*)

- Einplanung ereignisbedingt ausgelöster Arbeitsaufträge resultiert in einer **dynamischen Datenstruktur** → sortierte Liste
- ⚠ Kritisch ist die **Berechnungskomplexität** und wann sie anfällt
  - Gekoppelt mit der Einlastung: **online scheduling** (siehe III-2/?? ff)
  - Konstant oder variabel, dann jedoch mit oberer Schranke → WCET
  - Zum **Auslöse-** oder **Auswahlzeitpunkt** von Arbeitsaufträgen
- 🗨 **Priorität bildet den Sortierschlüssel** (engl. *sort key*)
  - Ergibt sich ggf. erst zum Ereigniszeitpunkt aus der Priorität der von ihm zu verarbeitenden **Ereignissen**
  - Ist eindeutig abzubilden auf einen endlichen Wertebereich

🗨 Auch **prioritätsorientierter Planer** (engl. *priority-driven scheduler*)



## Aufbau und Berechnungskomplexität

Feste/Dynamische Prioritäten und Ablauf Tabellen/-listen

- Ablaufliste → **Dynamische** Datenstruktur
  - Prioritäten entsprechen der Position innerhalb der Ablaufliste
  - Das (relative) Prioritätsgefüge passt sich zur Laufzeit an
  - Eignung für die Implementierung **dynamischer Prioritäten**
  - Linearer Berechnungsaufwand zum Auslösezeitpunkt
    - Vorabwissen zur **WCET des Sortiervorgangs** ist gefordert
  - Nahezu konstanter Berechnungsaufwand zum Auswahlzeitpunkt
    - Aufträge vom Kopf her der (ggf. einfach verketteten) Liste entnehmen
- Ablauftabelle → **Statische** Datenstruktur
  - Prioritäten werden fest auf Tabellenindizes abgebildet
  - Zur Laufzeit unveränderliches Gefüge absoluter Prioritäten
  - Eignung für die Implementierung **fester Prioritäten**
  - Konstanter Berechnungsaufwand zum Auslösezeitpunkt
    - Aufträge durch indizierte Adressierung in die Tabelle aufnehmen
    - Ggf. ist ein Tabelleneintrag eine Auftragsliste (FIFO) gleicher Priorität
  - Linearer Berechnungsaufwand zum Auswahlzeitpunkt
    - Vorabwissen zur **WCET des Suchvorgangs** ist gefordert
    - Tabelleneinträge können leer sein und sind zu überspringen



## Berechnungskomplexität (Forts.)

Ablaufliste vs. Ablauftabelle

### Ablaufliste

```
Job *list = 0;

void release(Job *item) {
    Job* last = 0, tail = list;

    while(tail && outrank(tail,item)) {
        last = tail;
        tail = last->next;
    }

    if(!last) {
        item->next = list; list = item;
    } else {
        item->next = tail;
        last->next = item;
    }
}

Job* extract() {
    Job* item = list;
    if(item) list = item->next;
    return item;
}
```

release  $O(n)$   
extract  $O(1)$

### Ablauftabelle

```
Job* table[Jobs];

void release(Job *item) {
    assert((priority(item) >= 0)
        && (priority(item) <= Jobs - 1));
    item->state = Ready;
}

Job* extract() {
    for(uint slot = 0; slot < Jobs; slot++)
        if(table[slot]->state == Ready) {
            table[slot]->state = Selected;
            return table[slot];
        }
    return 0;
}
```

⚠ **Fest Anzahl an Aufträgen**

release  $O(1)$   
extract  $O(n)$



## Multi-Level-Queue-Scheduler, MLQ-Scheduler

Häufig anzutreffende Sonderform der Ablauftabelle

- Eine Ablaufliste je Priorität, organisiert als FIFO
- Ablauflisten werden in einer Ablauftabelle verwaltet


### Multi-Level-Queue

```
Job* table[Jobs];

void release(Job *item) {
    assert((prio(item) >= 0)
        && (prio(item) <= Jobs - 1));
    item->state = Ready;
    append(table[prio(item)], item);
}

Job* extract() {
    for(uint slot = 0; slot < priors; slot++)
        if(!empty(table[slot])) {
            Job *item = head(table[slot]);
            item->state = Selected;
            return item;
        }
    return 0;
}
```

- Mehrere Tasks pro Priorität
- Mehrere Aufträge pro Task
- Reihenfolge der Auslösung



## Prioritätsorientierter $O(1)$ -Scheduler

!?

Die Tücke liegt oft im Detail...

Auftragsauslösung mit konstantem Aufwand  $O(1)$  erfordert:

- 1 Ablaufplan ist dynamische Datenstruktur (Tabelle) aus mehrere Prioritätsebenen
  - Wartelisten  $\mapsto$  LIFO
  - Warteschlangen  $\leadsto$  FIFO
- 2 Aufträge die über denselben Tabelleneintrag erfasst werden besitzen dieselbe Priorität  $\leadsto$  **Prioritätsschlange**
  - Sonst könnte LIFO/FIFO **Prioritätsverletzung** zur Folge haben
- 3 Anzahl der Tabelleneinträge entspricht mindestens der Anzahl statisch zugewiesener Prioritäten
  - Ggf. werden dann nahezu alle Tabelleneinträge nur einen Auftrag erfassen
  - Abhängig von der Echtzeitanwendung und dem Einplanungsverfahren

Auftragsauswahl ist unter diesen Bedingungen nicht in  $O(1)$  möglich:

- Leere Tabelleneinträge sind ggf. zu überspringen



## Prioritätsorientierter $O(1)$ -Scheduler (Forts.)

!?

Eine Abwägungsfrage...

- ⚠ Vorrangsteuerung ist mit grundsätzlichen Konflikt konfrontiert:
  - Entweder Auftragsauslösung oder Auftragsauswahl mit  $O(1)$  zu versehen
    - Beides zugleich geht nicht

Für Auftragsauslösung in  $O(1)$  spricht:

- Ereignisgesteuerte Auslösung benötigen konstante Zeit
  - Z.B. als Folge eines *Interrupts* oder der Zustellung eines *Zeitsignals*
  - Bedeutsam für voll-verdrängbare Systeme
- Ereignisbedingte Auftragverzögerungen lassen sich exakt bestimmen

Für Auftragsauswahl in  $O(1)$  spricht:


- Übergang zum nachfolgenden Auftrag benötigt konstante Zeit
  - Z.B. wenn der aktuelle Auftrag durchgelaufen ist oder blockiert

Linux (bis 2.6), Mach, QNX, ..., VxWorks verhelfen Auftragsauslösung zu  $O(1)$



## Ereignisgesteuerte vs. Zeitgesteuerte EZS

Wiederholung



## Übersicht

### 1 Wiederholung

- Ereignisorientierter Planer
- Berechnungskomplexität
- Ereignisgesteuerte & Zeitgesteuerte Echtzeitsysteme

### 2 eCos-Vertiefung

- Alarme
- Time-Triggered eCos

### 3 Hinweise zu Aufgabe 4

- Graphische Ausgabe
- Software-Tracing



## Alarme und periodische Aktivierung

eCos-Zähler-Abstraktion

eCos-Alarme basieren auf eCos-Zählern (Counter<sup>1</sup>)

### ■ Anlegen eines Zähler für bestimmtes Ereignis

```
void cyg_counter_create(cyg_handle_t* handle,  
cyg_counter* counter)
```

### ■ Inkrementieren:

```
void cyg_counter_tick(cyg_handle_t counter)
```

- Zeitgeberunterbrechung (→ DSR)  
→ eCos-interne Uhr als Zähler
- externes Ereignis (Taster, etc.)  
→ Zähler wird „von Hand“ inkrementiert (→ DSR, → Faden)

### ■ eCos verwaltet Zählerstand intern

### ■ Zugriff auf Zählerstand:

```
cyg_tick_count_t cyg_counter_current_value(cyg_handle_t ctr);  
void cyg_counter_set_value(cyg_handle_t ctr, cyg_tick_count_t val);
```

<sup>1</sup><http://ecos.sourceware.org/docs-la/ref/kernel-counters.html>



## Alarme und periodische Aktivierung

eCos-Uhr

eCos-Uhren (Clocks<sup>2</sup>) sind spezialisierte Zähler

- Basierend auf *Zeitgeberunterbrechung*
- Festgelegte Zeitauflösung beim Erstellen
- Einzige vorgegebene Uhr: die eCos Uhr

```
cyg_handle_t cyg_real_time_clock(void);
```

### ■ Abfragen:

```
cyg_tick_count_t cyg_current_time(void)
```

### ■ Handle auf Uhr-internen Zähler holen

```
void cyg_clock_to_counter(cyg_handle_t clock,  
cyg_handle_t* counter);
```

### ■ Inkrementieren:

```
void cyg_counter_tick(cyg_handle_t counter);
```

### ■ Uhr anlegen: cyg\_clock\_create():

→ Anwendung ist fürs Inkrementieren zuständig

<sup>2</sup><http://ecos.sourceware.org/docs-latest/ref/kernel-clocks.html>



## Alarme und periodische Aktivierung – 1

Anlegen eines Alarms

eCos-Alarm<sup>3</sup> führt Aktion bei Erreichen eines Zählerstandes aus

### 1 Anlegen:

```
void cyg_alarm_create(cyg_handle_t counter,  
cyg_alarm_t* alarmfn,  
cyg_addrword_t data,  
cyg_handle_t* handle,  
cyg_alarm* alarm);
```

- counter zugeordneter Zähler
- alarmfn Alarmbehandlung (Funktionspointer)
- data Parameter für Alarmbehandlung
- handle Alarm Handle (vgl. Threaderzeugung)
- alarm Speicher für Alarmobjekt (vgl. Threaderzeugung)

alarmfn wird im DSR-Kontext ausgeführt  
→ cyg\_thread\_resume()

<sup>3</sup><http://ecos.sourceware.org/docs-latest/ref/kernel-alarms.html>



## Alarmer und periodische Aktivierung – 2

eCos-Alarm

eCos-Alarm<sup>4</sup> führt Aktion bei Erreichen eines Zählerstandes aus

### 2 Alarminitialisierung:

```
void cyg_alarm_initialize(cyg_handle_t alarm,
                        cyg_tick_count_t trigger,
                        cyg_tick_count_t interval);
```

- alarm Alarmhandle
- trigger *Absolute* Zählerticks der *ersten* Aktivierung
  - Nutze `cyg_current_time() + x` → *Phase*
  - *Vorsicht: cyg\_current\_time() kann bei jedem Aufruf anderen Wert liefern*
  - trigger *muss* in der Zukunft liegen. *Warum?*
- interval Zählerintervall für folgende *periodische* Aktivierungen

### 3 Alarm freischalten

```
void cyg_alarm_enable(cyg_handle_t alarm)
```



<sup>4</sup><http://ecos.sourceware.org/docs-latest/ref/kernel-alarms.html>

TK, FS, PW Echtzeitsysteme (21. November 2016) – Kapitel VI Simple Scope  
3 eCos-Vertiefung – 3.1 Alarme

17/31

## tt-eCos

eCos ist eigentlich *ereignisgesteuert*

↪ Studienarbeit: Time-Triggered eCos:

- Zeitgesteuerte Ausführung von Tasks in *Ablauf Tabellen*.
- Terminüberwachung mit *Ausnahmebehandlung*
- Angelehnt an *OSEktime* (Automobilstandard)

**Ausführliche Dokumentation**

→ Ausarbeitung der Studienarbeit von Michael Lang:

[https://opus4.kobv.de/opus4-fau/files/674/sa\\_michael\\_lang.pdf](https://opus4.kobv.de/opus4-fau/files/674/sa_michael_lang.pdf)



TK, FS, PW Echtzeitsysteme (21. November 2016) – Kapitel VI Simple Scope  
3 eCos-Vertiefung – 3.2 Time-Triggered eCos

18/31

## tt-eCos Taskkonstruktion

Ablauf Tabellen und Tasks werden statisch (global) angelegt:

### 1 Definition der Ablauf Tabellen unter Angabe der maximalen Ereigniseinträge. (Makro!)

```
tt_DispatcherTable(string <Tabellenname>,
                  tt_uint32 <Eintragsanzahl>)
```

### 2 Definition der Task(s) und Implementierung des Task-Programms

```
tt_Task ( string <Task-Name> ) { .. Programm .. }
```

### 3 Definition des Idletasks und optionaler Hook-Routinen.

```
tt_IdleTask{.. Programm .. }
```



TK, FS, PW Echtzeitsysteme (21. November 2016) – Kapitel VI Simple Scope  
3 eCos-Vertiefung – 3.2 Time-Triggered eCos

19/31

## tt-eCos Initialisierung

Initialisierung zur Laufzeit (in `cyg_user_start()`):

### 1 Initialisierung der Tasks unter Angabe ihrer Terminüberwachungsmethode.

```
tt_InitTask (tt_tasktype <Task-Name>,
             tt_deadlinemethod <Terminmethode>);
```

### 2 Initialisierung der Ablauf Tabelle(n).

```
tt_InitDispatcherTable( tt_dispatcher_tabletype <Tabellenname>)
```

- Mehrere Tabellen möglich

↪ Wechsel zur Laufzeit

```
tt_statype tt_swichtable(tt_dispatcher_tabletype <Tabellenname>)
```



TK, FS, PW Echtzeitsysteme (21. November 2016) – Kapitel VI Simple Scope  
3 eCos-Vertiefung – 3.2 Time-Triggered eCos

20/31

## tt-eCos Tabelleneinträge

- Definition der Ereignisse der einzelnen Tabellen.

```
tt_bool tt_DispatcherTableEntry(  
    tt_dispatchertabletype <Tabellenname>,  
    tt_ticktype           <Zeitpunkt>,  
    tt_action             <Ereignis>,  
    tt_tasktype           < Task-ID> )
```

- Starten des Betriebssystems.

```
void tt_startos( tt_dispatchertabletype <Anfangstabelle> )
```

### Zeitpunkte?

Schon wieder Ticks...:

```
cyg_resolution_t ttEcos_get_resolution(void)
```



## Terminüberwachung

Für jeden Thread mittels `tt_deadlinemethod` konfigurierbar:

- TT\_STRINGENT: Strikte Terminüberprüfung
  - *direkt* nach Ablauf des Termins
- TT\_NONSTRINGENT: Nicht-Strikte Terminüberprüfung
  - einem späteren Zeitpunkt
  - Terminverletzung möglich
  - Mehr Flexibilität und Effizienz

Einplanung von Taskstart oder Terminüberwachung (`tt_action`):

- TT\_START\_TASK: Task-Einplanung
- TT\_DEADLINE: Terminüberprüfung

```
tt_bool tt_DispatcherTableEntry(  
    tt_dispatchertabletype <Tabellenname>,  
    tt_ticktype           <Zeitpunkt>,  
    tt_action             <Ereignis>,  
    tt_tasktype           <Task-ID>)
```



## Ausführungsmodell in tt-eCos

- *Auftragsorientiertes* Ausführungsmodell ( $\neq$  ereignisgesteuert!)
  - *keine* Endlosschleife in der Anwendung
  - Betriebssystem startet Faden, der Jobs abarbeitet und sich beendet
- Einlastung erfolgt *verdrängend*
  - Neue Aufgabe unterbricht Ausführung laufender Aufgabe
  - Anschliessend Fortsetzung der unterbrochenen Aufgabe
  - Terminüberprüfung möglich
- *Aber*: Faden blockiert sich nie selbst
  - sonst würde kein Fortschritt mehr stattfinden
  - *run-to-completion-Semantik*

### Vergleich mit eCos: *Prozessorientiertes* Ausführungsmodell


- Anwendungsthread implementiert Endlosschleife ...
- ... die sich blockiert und auf Ereignis wartet




## Übersicht

- 1 Wiederholung
  - Ereignisorientierter Planer
  - Berechnungskomplexität
  - Ereignisgesteuerte & Zeitgesteuerte Echtzeitsysteme
- 2 eCos-Vertiefung
  - Alarme
  - Time-Triggered eCos
- 3 Hinweise zu Aufgabe 4
  - Graphische Ausgabe
  - Software-Tracing





- **Framebuffer** ~> Grafische Ausgabe
- eCos bietet einheitliche, *hardwareunabhängig Schnittstelle*
- Darstellung auf Host-PC: `ezs_*` ~> `make doc`
- Auflösung in unserem Fall: **800x600**
  - Zwecks Portabilität immer Variablen nutzen:
    - Breite: `CYG_FB_WIDTH(FRAMEBUF)`
    - Höhe: `CYG_FB_HEIGHT(FRAMEBUF)`



## Nützliche Funktionen:

```
void ezs_fb_init(void);

void ezs_fb_clear(cyg_fb_colour color);

void ezs_fb_fill_block(cyg_ccount16 x, cyg_ccount16 y,
    cyg_ccount16 width, cyg_ccount16 height, cyg_fb_colour color);

void ezs_fb_print_string(char* c, cyg_ccount16 x,
    cyg_ccount16 y, cyg_fb_colour color);
```



- `printf` geht nicht mehr  
~> `ezs_printf`
- Serielle Port wird gemultiplext:
  - Cutecom muss ab sofort neues serielles Gerät verwenden  
~> `/tmp/<username>-ezs-serial`
- Wir unterstützen nur eine beschränkte Anzahl Farben.  
~> `libEZS/include/ezs_io_fe1.h`



- Erfassen analoger Spannungen
- „Umkehrung“ des DACs
- Kenngrößen
  - Abtastrate KSPS-GSPS
  - Auflösung 10-24bit
  - Latenz zwischen Messung und Verfügbarkeit der Werte



Bei uns:

- „simulierter“ ADC mit verrauschtem Muster → „unendliche“ Abtastfrequenz
- 8 bit Auflösung

## Zugriff

```
void ezs_adc_init(void)

uint8_t ezs_adc_get(void)
```



## Leistungsdichtespektrum in libEZS


```
void ezs_power_density_spectrum(float in[], float out[], int N)
```

- in[] *Eingabe*, Abschnitt des Zeitbereichssignals
- out[] *Ausgabe*, Leistungsdichtespektrum (LDS)
- N *Anzahl der Abtastwerte*, wobei N Zweierpotenz
- Zeitbereichssignal der Länge N  $\mapsto$  LDS<sup>5</sup> der Länge  $\frac{N}{2}$
- Höchste Frequenz im Spektrum aus Abtasttheorem

$$\Rightarrow f_{\max} = \frac{f_{\text{Abtast}}}{2} \quad (1)$$

<sup>5</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Spectral\\_density](http://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_density)


## LDS – Beispiel



- Darstellung mit 16 Werten:
  - LDS der Länge 32 notwendig
  - 1Hz Abstand  $\leadsto$  Spektrum bis 16 Hz erfassen
  - Abtastfrequenz 32 Hz
- Balken repräsentieren *Leistung*

## Software-Tracing

Darstellung mittels Ablaufgraph



- **Visualisierung der Threads**  $\leadsto$  Softwarebasiertes Tracing
  - eCos Instrumentations<sup>6</sup>
  - Ausgabe der *Priorität*  $\leadsto$  *Ablaufgraph*
- $\leadsto$  eindeutige Zuordnung Faden  $\rightarrow$  Priorität notwendig

<sup>6</sup><http://ecos.sourceware.org/docs-latest/user-guide/kernel-instrumentation.html>